

Transponeringstabell för alla instrument

Klingande → stämma: så skriver du en stämma för instrumentet. Stämma → klingande: tillbaka till C.

Transponerande instrument

Instrument	Noterat C klingar som	Klingar jämfört med noterat	Klingande → stämma	Stämma → klingande
Piccolaflöjt	C	en oktav högre	oktav ↓	oktav ↑
Altflöjt i G	G	en ren kvart lägre	ren kvart ↑	ren kvart ↓
Klarinett i B	B	en stor sekund lägre	stor sekund ↑	stor sekund ↓
Klarinett i A	A	en liten ters lägre	liten ters ↑	liten ters ↓
Ess-klarinet	Ess	en liten ters högre	liten ters ↓	liten ters ↑
Klarinett i D	D	en stor sekund högre	stor sekund ↓	stor sekund ↑
Basklarinett i B (G-klav)	B	en stor nona lägre	stor nona ↑ *	stor nona ↓ *
Engelskt horn i F	F	en ren kvint lägre	ren kvint ↑	ren kvint ↓
Sopransaxofon i B	B	en stor sekund lägre	stor sekund ↑	stor sekund ↓
Altsaxofon i Ess	Ess	en stor sext lägre	stor sext ↑	stor sext ↓
Tenorsaxofon i B	B	en stor nona lägre	stor nona ↑ *	stor nona ↓ *
Barytonsaxofon i Ess	Ess	en oktav och en stor sext lägre	oktav + stor sext ↑ *	oktav + stor sext ↓ *
Trumpet i B, kornett, flygelhorn	B	en stor sekund lägre	stor sekund ↑	stor sekund ↓
Trumpet i C	C	som noterat	–	–
Trumpet i D	D	en stor sekund högre	stor sekund ↓	stor sekund ↑
Trumpet i Ess	Ess	en liten ters högre	liten ters ↓	liten ters ↑
Valthorn i F	F	en ren kvint lägre	ren kvint ↑	ren kvint ↓
Althorn i Ess	Ess	en stor sext lägre	stor sext ↑	stor sext ↓
Tenorhorn, baryton i B (G-klav)	B	en stor nona lägre	stor nona ↑ *	stor nona ↓ *
Gitarr	C	en oktav lägre	oktav ↑	oktav ↓
Kontrabas	C	en oktav lägre	oktav ↑	oktav ↓

* En stor nona är en oktav plus en stor sekund. I neumascan finns tenorsaxofon, basklarinett, barytonsaxofon och tenorhorn/baryton i G-klav i instrumentlistan under "Transponera" – de flyttas hela intervallet, oktaven inräknad.

Tonarter för instrument i B, Ess och F

Klingande	Instrument i B	Instrument i Ess	Instrument i F
C-dur	D-dur (2#)	A-dur (3#)	G-dur (1#)
F-dur (1♭)	G-dur (1#)	D-dur (2#)	C-dur
B-dur (2♭)	C-dur	G-dur (1#)	F-dur (1♭)
Ess-dur (3♭)	F-dur (1♭)	C-dur	B-dur (2♭)
Ass-dur (4♭)	B-dur (2♭)	F-dur (1♭)	Ess-dur (3♭)
G-dur (1#)	A-dur (3#)	E-dur (4#)	D-dur (2#)
D-dur (2#)	E-dur (4#)	H-dur (5#)	A-dur (3#)

Notnamn för instrument i B, Ess och F

Klingande	Instrument i B	Instrument i Ess (altsaxofon)	Instrument i F
C	D	A	G
Dess	Ess	B	Ass
D	E	H	A
Ess	F	C	B
E	Fiss	Ciss	H
F	G	D	C
Gess	Ass	Ess	Dess
G	A	E	D
Ass	B	F	Ess
A	H	Fiss	E
B	C	G	F
H	Ciss	Giss	Fiss