

Tabulka transpozice pro všechny nástroje

Znějící → part: jak zapsat part pro nástroj. Part → znějící: zpět do C.

Transponující nástroje

Nástroj	Zapsané C zní jako	Zní oproti zápisu	Znějící → part	Part → znějící
Pikola	C	o oktávu výš	oktáva ↓	oktáva ↑
Altová flétna in G	G	o čistou kvartu níž	čistá kvarta ↑	čistá kvarta ↓
Klarinet in B	B	o velkou sekundu níž	velká sekunda ↑	velká sekunda ↓
Klarinet in A	A	o malou tercii níž	malá tercie ↑	malá tercie ↓
Klarinet in Es	Es	o malou tercii výš	malá tercie ↓	malá tercie ↑
Klarinet in D	D	o velkou sekundu výš	velká sekunda ↓	velká sekunda ↑
Basklarinet in B (houslový klíč)	B	o velkou nonu níž	velká nona ↑ *	velká nona ↓ *
Anglický roh in F	F	o čistou kvintu níž	čistá kvinta ↑	čistá kvinta ↓
Sopránový saxofon in B	B	o velkou sekundu níž	velká sekunda ↑	velká sekunda ↓
Altový saxofon in Es	Es	o velkou sextu níž	velká sexta ↑	velká sexta ↓
Tenorový saxofon in B	B	o velkou nonu níž	velká nona ↑ *	velká nona ↓ *
Barytonový saxofon in Es	Es	o oktávu a velkou sextu níž	oktáva + velká sexta ↑ *	oktáva + velká sexta ↓ *
Trubka in B, kornet, křídlovka	B	o velkou sekundu níž	velká sekunda ↑	velká sekunda ↓
Trubka in C	C	jak je zapsáno	–	–
Trubka in D	D	o velkou sekundu výš	velká sekunda ↓	velká sekunda ↑
Trubka in Es	Es	o malou tercii výš	malá tercie ↓	malá tercie ↑
Lesní roh in F	F	o čistou kvintu níž	čistá kvinta ↑	čistá kvinta ↓
Althorn in Es	Es	o velkou sextu níž	velká sexta ↑	velká sexta ↓
Tenor, baryton in B (houslový klíč)	B	o velkou nonu níž	velká nona ↑ *	velká nona ↓ *
Kytara	C	o oktávu níž	oktáva ↑	oktáva ↓
Kontrabas	C	o oktávu níž	oktáva ↑	oktáva ↓

* Velká nona je oktáva plus velká sekunda. V neumascanu najdete tenorový saxofon, basklarinet, barytonový saxofon a tenor/baryton v houslovém klíči v seznamu nástrojů pod „Transponovat“ – posunou se o celý interval, včetně oktávy.

Tóniny pro nástroje in B, in Es a in F

Znějící	Nástroj in B	Nástroj in Es	Nástroj in F
C dur	D dur (2#)	A dur (3#)	G dur (1#)
F dur (1b)	G dur (1#)	D dur (2#)	C dur
B dur (2b)	C dur	G dur (1#)	F dur (1b)
Es dur (3b)	F dur (1b)	C dur	B dur (2b)
As dur (4b)	B dur (2b)	F dur (1b)	Es dur (3b)
G dur (1#)	A dur (3#)	E dur (4#)	D dur (2#)
D dur (2#)	E dur (4#)	H dur (5#)	A dur (3#)

Názvy tónů pro nástroje in B, in Es a in F

Znějící	Nástroj in B	Nástroj in Es	Nástroj in F
C	D	A	G
Des	Es	B	As
D	E	H	A
Es	F	C	B
E	Fis	Cis	H
F	G	D	C
Ges	As	Es	Des
G	A	E	D
As	B	F	Es
A	H	Fis	E
B	C	G	F
H	Cis	Gis	Fis